



## **CORREO DE PERSONAL**

### **Iphone POP**

En este documento le explicamos como configurar su cuenta de correo electrónico de la universidad en el cliente de correo electrónico de iPhone 5. Las imágenes que verá se corresponden con este modelo. Si utiliza versiones diferentes de iPhone puede que alguna imagen cambie, pero en lo fundamental será similar.

La configuración realizada en este documento se hace en base a una cuenta genérica. Debe sustituir este nombre por el que le ha proporcionado la universidad.

- Personal: [nombre.apellidos@upm.es](mailto:nombre.apellidos@upm.es)

### **Configuración del cliente con POP**

La ventaja principal que tiene este protocolo es que carpetas, mensajes, etc se guardan en nuestro ordenador, con lo que nos permite leer el correo recibido sin estar conectado a la red.

Además, al leer los mensajes y bajarlos a nuestro ordenador, liberamos espacio en nuestro buzón del Host, con lo cual tenemos menos probabilidades que por descuido se nos llene el buzón y no podamos recibir más mensajes. Es el más extendido (prácticamente todos los programas de correo lo soportan) y es el ideal para conectarse siempre desde un mismo ordenador


En caso de elegir POP como Servidor de Entrada el puerto sería 995 con la opción SSL marcada. Con esta opción se descargan los mensajes del servidor. Recomendamos marque la opción de “Dejar los mensajes en el servidor” y poner un nº de días deseado ya que POP descargar todos los mensajes en el su ordenador, si esta opción no está marcada no quedará nada en el servidor, por otro lado se recomienda mantener la copia durante un nº de días limitado para que el uso del disco del servidor tenga siempre espacio suficiente para seguir funcionando correctamente. Pulse "Aceptar" para cerrar la ventana y guardar la configuración.

Los puertos que utiliza POP son el 110 por defecto y el 995 con soporte SSL. Para el correo UPM es **obligatorio** utilizar soporte SSL.

**Nota:** Los usuarios de MAC pueden sincronizar a través de Itunes las cuentas de correo configuradas en el cliente mail.

Para configurar su cliente de correo electrónico en Iphone debe seguir los siguientes pasos:


- 1- Entre en “Ajustes”.



- 2- Seleccione “Correo, contactos, calend.”



3- Seleccione “Otro”. A continuación seleccione “Añadir cuenta”.



4- Rellene los datos necesarios.

Buscando... 1:28

Cancelar Nueva cuenta Siguiente

Nombre Nombre Apellido

Correo nombre.apellido@upm.es

Contraseña ●●●●●●

Descripción Cuenta UPM

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L Ñ

↑ Z X C V B N M ✕

123 😊 🎤 espacio intro

5- Arriba seleccione POP. En “Servidor de correo entrante” rellene los siguientes datos como en la imagen de ejemplo:

IMAP POP

- **Nombre del host:** correo.upm.es
- **Nombre de usuario:** La parte a la izquierda de la @ de su dirección de correo.
- **Contraseña:** Su contraseña.

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host correo.upm.es

Nombre de usuario nombre.apellido

Contraseña ●●●●●●

6- En “Servidor de correo saliente” rellene los siguientes datos como en la imagen de ejemplo:

- **Nombre del host:** smtp.upm.es
- **Nombre de usuario:** Su dirección de correo. En este caso [nombre.apellido@upm.es](mailto:nombre.apellido@upm.es)
- **Contraseña:** su contraseña

#### SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.upm.es


Nombre de usuario nombre.apellido@...

Contraseña ●●●●●●

Pulse en siguiente.

7- Pulse guardar.

8- En “Cuentas” seleccione la que acaba de configurar. Pulse en “Avanzado”.



- 9- Compruebe que esta activada la opción “Usar SSL” y que “puerto del servidor” sea 995. De no ser así cámbielo a dicho número.

#### AJUSTES DE ENTRADA

Usar SSL



Autenticación

Contraseña >

Borrar del servidor

Nunca >

Puerto del servidor 995

- 10- Vuelva a la pantalla anterior y pulse en “SMTP”. A continuación pulse en “smtp.upm.es”.

Buscando... 2:24

Cancelar Upm OK

Descripción Upm

---

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host correo.upm.es

Nombre de usuario nombre.apellido

Contraseña •••••

---

SERVIDOR CORREO SALIENTE

SMTP smtp.upm.es >

Avanzado >

Eliminar cuenta

#### SERVIDOR PRINCIPAL

smtp.upm.es

Sí >

#### OTROS SERVIDORES SMTP

Servidor >

- 11- Por último verifique que esta activada la opción “Usar SSL” y que el “Puerto del servidor” es 587. Cámbielo de no ser así.

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.upm.es

Nombre de usuario nombre.apellido@...

Contraseña ●●●●●●

Usar SSL



Autenticación

Contraseña >

Puerto del servidor 587